

Q:申請承認フローはどのように設定しますか?

A:本システムでは、申請承認フローを所属単位で作成することができます。

確認事項

フローに設定する管理者アカウントが登録されていること。

未登録の場合、先に 設定 > 管理者 > 管理者設定 > [新規登録] より 管理者アカウントの追加をお願いいたします。

設定手順

1. 設定 > 管理者 > 申請承認フロー設定 を開きます。

2. 「基本申請承認フロー設定」または「所属別申請承認フロー設定」内の[編集]をクリックします。



※「所属別申請承認フロー」が設定されていないときは「基本申請承認フロー」が適用されま す。

3. 承認を行なう管理者を選択し「登録」をクリックしてください。

現在の承認フローを編集								
承認フロー	承認者			編集				
第1承認者	人事本部課長	•		登録				

KING öFTIME

複数階層のフローを組む場合は、第2承認者、第3承認者…と続けて登録します。
 最大5階層まで登録できますが、必ずしも第5承認者まで登録する必要はありません。



5. 承認者の登録が終了したら、画面左上の [< 戻る] ボタンでフロー表示画面に戻ります。

同レベルに複数の承認者を設定するとき

同レベルに複数の承認者を設定することができます。

この場合、いずれか1名が承認すれば次の階層に申請が渡されるようになります。

No.	所雇	編集	第1承認者	第2承認者	第3承認者	第4承認者	第5承認者
1	本社	0	人事本部課長	人事本部長	全權管理者		
2	関東支社	0	関東 課長	関東 部長	全權管理者 人事本部課長		
3	関西支社	0	関西 課長	関西 部長	全權管理者 人事本部長		
4	九州·沖縄支社	0	九州·沖縄課長	九州·沖縄 部長	全權管理者 人事本部長		
5	北海道支社	0	北海道課長	北海道 部長	全権管理者		



承認者を登録した後、 [同レベルに管理者追加]をクリックすると、下段の管理者選択行が直前の階層と 同レベルになります。



« ポイント 1 »

「スケジュール申請用のフロー」、「打刻申請用のフロー」など、申請種別ごとにフローを作成することもできます。 申請種別ごとにフローを分ける機能を追加する場合は、未処理申請がない状態にしていただき、お問い合わせフォー ムからご連絡ください。

※この機能を追加すると、既存の承認フローはすべて削除されます。

« ポイント 2 »

フローに登録されていない管理者は申請の閲覧・承認はできません。 これは「全権管理者」も例外ではありません。



補足

「所属別申請承認フロー設定」の上に、「基本申請承認フロー設定」がございます。

基本申請承認フロー設定										
編集	第1承認者 第	第2承認者	第3承認者 第	承認者 第4承認者 第5承認者						
Ø	全権管理者									
所属別申請承認フロー設定										
No.	所屋	編集	第1承認者	第2	第2承認者		3承認者	第4承認者	第5承認者	
1	本社	Ø	全権管理者							
2	関東支社	Ø	関東 課長	関東 部	関東 部長		権管理者 事本部課長			
3	関西支社	Ø	関西 課長	関西 台	部長	全 人	権管理者 事本部長			
4	九州·沖縄支社		九州・沖縄 課長	長 九州・河	九州·沖縄 部長		権管理者 事本部長			
5	北海道支社	Ø	北海道 課長	北海道	部長	全 人	権管理者 事本部長			

「基本申請承認フロー設定」はデフォルトでは、admin 全権管理者が第1承認者に設定設定されております。

「所属別申請承認フロー設定」で承認者が未設定の所属が存在する場合、

その所属の申請は、「基本申請承認フロー設定」の承認者に申請があがるようになります。

						_ 💮 K	ING Öf	=TIME		
基	本申請承認	フロー設定								
編集	第1承認者	第2承認者	第3承認者	第4承認者	第5承認者					
Ø	全権管理者									
所属別申請承認フロー設定										
No.	所屋	編集	第1承認者	第27	承認者	第3承認者	第4承認者	第5承認者		
1	本社	Ø	全権管理者							

注意

申請承認フローは個人単位で設定できないため、

『「役職者」の申請承認フローを、一般従業員とは別に設定したい』場合は 所属を分割して運用する方法でご対応ください。

<例>

所属 : 虎ノ門店

↓ 所属 : 虎ノ門店 - Manager 所属 : 虎ノ門店 - Stuff

分割後、

設定 > 管理者 > 申請承認フロー設定 > 対象所属の [編集]

にて、それぞれのフローを設定してください。



補足

所属を分けると、勤務データの確認や CSV データ出力時にそれぞれの所属を選択する必要が発生します。

「所属グループ機能」は所属をグルーピングする機能ですが、

これにより所属グループ単位で閲覧や出力が行なえるようになります。

以下、所属グループ設定方法をご案内いたします。

- 1. 設定 > その他 > オプション > 勤怠管理設定「所属グループ機能」:使用する > [登録]
- 2. 設定 > 組織 > 所属グループ設定 > [+新規登録]
- 3. 所属グループコードと所属グループ名を入力し [登録]
- 画面上部「所属グループ割り当て」をクリックし、作成した所属グループに
 所属を割り当てて[登録]

<組織登録イメージ>

- **虎ノ門店**(所属グループ)
 - ├ 虎ノ門 Manager (所属)
 - L 虎ノ門 Stuff (所属)

日本橋店(所属グループ)

- ├ 日本橋 Manager (所属)
- ├ 日本橋 Section chief (所属)
- └ 日本橋 Stuff (所属)

FAQコンテンツに詳細を記載しております。以下タイトルでご検索ください。



【 申請承認フローはどのように設定しますか? 】